

Avant l'action

Vous avez été désigné·e comme médiactiviste (photo ou vidéo, ou les deux) sur une action. Super !

Quelques précautions à prendre avant :

☐ Savoir qu'une saisie est possible

Que vous ayez un appareil photo, une GoPro, un téléphone d'action ou autre, tout matériel que vous transportez est **susceptible d'être saisi par la police**.

Je ne connais pas le pourcentage d'occurrences, j'ai l'impression que c'est plutôt rare, mais certain·es rebelles se sont déjà fait confisquer leur appareil photo.

Et je ne sais pas quel recours on a pour le récupérer par la suite ☐♂

Je ne saurais vous dire s'il est judicieux d'emporter son matos sur action. Certain·es l'emmènent systématiquement et n'ont jamais eu d'emmerdes. Et certain·es... ont eu moins de chance.

☐ Nettoyage de la carte SD

Si vous avez un boîtier photo avec une carte SD (ou tout autre support de stockage), vous voulez vous assurer que les anciennes données ne pourront pas être récupérées en cas de saisie par la police.

Ne vous contentez pas de supprimer les fichiers, ce n'est pas du tout suffisant.

Avec certains logiciels spécialisés, **on peut récupérer des fichiers supprimés depuis super longtemps !**

Petite anecdote pour illustrer ça :

J'avais filmé un concert, mais au moment d'extraire les fichiers de la carte SD, je sais pas comment je me suis débrouillé mais j'avais supprimé tous les fichiers. Je n'avais plus aucune trace du concert. La grosse bourde... ☐♂

J'utilise alors un logiciel de récupération de fichiers, [Photorec](#), pour voir si je peux retrouver les vidéos du concert.

Non seulement j'ai pu récupérer l'intégralité des vidéos du concert sans dégradation, mais j'ai également pu récupérer des vidéos en Full HD qui dataient de 4 ans !

Sur une carte SD qui était régulièrement utilisée !

Bien formater une carte SD

Pour vraiment bien nettoyer sa carte, il faut faire un **formatage de bas niveau**.

Concrètement, ça consiste à réécrire des données vides sur tout l'espace de la carte.

Certains boîtiers d'appareil photo proposent cette option (attention à bien choisir le *formatage de bas niveau* et non le *formatage rapide*, qui lui n'efface pas réellement les données).

Sinon vous pouvez utiliser l'utilitaire de votre ordinateur. Chaque OS a en général son propre logiciel de formatage de disque. Mais je ne suis pas sûr que les utilitaires de formatage des OS soient vraiment efficaces pour bien tout nettoyer.

Dans le doute, utilisez le logiciel recommandé par la SD Association : [SD Memory Card Formatter](#).

Si vous avez un doute quant à l'efficacité de votre formatage, vous pouvez utiliser [Photorec](#) pour vérifier si vous arrivez à extraire des fichiers de votre carte formatée.

Si après plusieurs tentatives avec différentes méthodes vous n'arrivez à en extraire aucun fichier, vous pouvez conclure que votre méthode de formatage est suffisamment efficace.

Point de vigilance

Même avec la meilleure méthode de formatage au monde, il est probable que vos données soient encore récupérables.

Même si photorec n'a rien pu récupérer, ça ne veut pas dire que les logiciels de la police (probablement bien plus performants que ce logiciel gratuit et Open Source) n'y arriveront pas.

La technologie de stockage des données des cartes SD (la [Mémoire Flash](#)) rend hautement compliquée la destruction totale des fichiers, peu importe la méthode qu'on utilise. Ça a à voir avec la manière dont la carte gère sa durée de vie. En simplifiant énormément : c'est un peu comme si la carte cachait la poussière sous le tapis avant de passer l'aspirateur, pour prolonger la durée de vie du sac d'aspirateur. Et on ne peut pas forcer la carte à soulever le tapis.

Ok c'est super méga simplifié et probablement erroné comme métaphore, mais l'idée centrale c'est qu'il **n'est pas possible de garantir que les données soient irrécupérables**.

Si vous avez des images / vidéos vraiment très très *très* compromettantes... détruisez la carte SD physiquement ☐☐

C'est le seul moyen de garantir à 100% que vos fichiers ne seront jamais récupérés ☐☐

☐☐ Demander aux rebelles leur accord

[Les actions de XR se font normalement à visage découvert](#), car nous estimons qu'elles sont justifiées.

Cependant nous comprenons que certain·es rebelles préfèrent garder l'anonymat, et sans forcément se masquer sur l'action, aimeraient éviter que leur visage ne fuite sur les réseaux sociaux.

Nous comprenons parfaitement cette demande, et c'est pourquoi vous avez le **devoir** de demander en amont de chaque action (ça peut être pendant le brief d'action) de **demandeur s'il y a des rebelles qui ne veulent pas du tout apparaître sur les images / vidéos**.

Compte-tenu de l'augmentation de la répression policière, il se peut que beaucoup soient paniqué·es par le fait d'être pris·es en photo.

Mais... faut pas se faire d'illusion : si la police a envie de vous retrouver, elle vous retrouvera. Y a des caméras partout, ce n'est qu'une question de temps et de volonté de leur part.

Cependant, il est déjà arrivé que la police retrouve des rebelles en utilisant la technique de la flemme : plutôt que de s'emmerder à demander les autorisations pour accéder aux enregistrements des caméras de surveillance, iels sont simplement allé·es sur le compte insta de XR ☐☐

Donc bon. Quand vous filmez ou photographiez une action, essayez dans la mesure du possible d'anonymiser les rebelles en évitant de cadrer leurs visages de manière bien visible.

Révision #2

Créé 4 septembre 2026 11:01:07 par pico_

Mis à jour 6 septembre 2026 09:49:14 par pico_